

Read Me

System Software 7.9.6 PATCH 5

Deutsch Diese Version unserer Systemsoftware ist für die Gateways der Rxx02-, RTxx02- und der WLAN-Serien verfügbar.

Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

1.1 ATM - Panic

(ID 13204, 14150)

Bei bestimmten DSL-Verbindungen (bei Verwendung von Partial Packet Discard) konnte es zu einer Panic des Systems kommen.

Das Problem ist gelöst.

1.2 DHCP - Falsche DNS-Server-Adresse gesendet

(ID 14382)

Wurde der DHCP-Server des Gateways aktiviert, sendete dieser als DNS-Server die IP-Adresse 255.255.255.255 an seine Clients.

Das Problem ist gelöst.

1.3 IP - NAT-Regel nicht funktionsfähig

(ID 14153)

Wenn eine "exclude-if-not"-Regel eingerichtet war, arbeitete diese nicht wie erwartet und NAT wurde für das betroffene Interface komplett deaktiviert.

Das Problem ist gelöst.

1.4 WLAN - Intra-Cell-Repeating nur im ersten VSS

(ID 14477)

Intra-Cell-Repeating konnte nur für das erste konfigurierte VSS aktiviert werden. Für alle weiteren VSS war es nicht funktionsfähig.

Das Problem ist gelöst.

English This version of our system software is available for gateways of the Rxx02, RTxx02 and the WLAN Series.

The following changes have been made:

1.1 ATM - Panic

(ID 13204, 14150)

With a certain type of DSL connections (using Partial Packet Discard), the system could occasionally panic.

The problem has been solved.

1.2 DHCP - Wrong DNS Server Address Sent

(ID 14382)

If the DHCP server of the gateway was activated, it sent 255.255.255.255 as DNS server address to its clients.

The problem has been solved.

1.3 IP - NAT Rule not Functional

(ID 14153)

If an "exclude-if-not" rule was configured, this rule did not work as expected, but NAT was completely deactivated for the respective interface.

The problem has been solved.

1.4 WLAN - Intra Cell Repeating in First VSS only

(ID 14477)

Intra Cell Repeating could be activated only for the first configured VSS. It was not functional for all further VSS.

The problem has been solved.